

Tel: (+506) 8882-4330 Tel: (+506) 8990-3553

Manual de configuración de correo en Outlook 2003

Outook pare hap 1 M a galician yer it 13 Sibberit + 1/3 Serra Batca! an Differ T (2 10) subschoy Likespille direct CH-MA An+E hiev Соглео Desgrade (in busin.) Circetas ferrotas Bandeja de entrada -Vaciar corputa "Element Correct all Wer Rave seguiments Dementos enviados Formularico Toreas Renautes Metro landaja da antrada lomadoi landaja da sabla Terias las constan de corver Egentac de correlo ele # 5² Genetal personales Perconalgar. Optioner Come Contactos 2 Tarnas 2248 1

Hacer clic en la pestaña Herramientas y luego en "Cuenta de correo electrónico".

Se desplegará la siguiente ventana, seleccionan agregar nueva cuenta y hacen clic en siguiente.



Favor contactarnos ante cualquier inquietud o consulta.



Tel: (+506) 8882-4330 Tel: (+506) 8990-3553

Seleccionan POP3, en caso de configurar la cuenta en un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo, deberán seleccionar IMAP.

Tipo de Pue	e servidor de elegir el tipo de servidor con el que trabajará su nueva cuenta de correo electrónico.
	🔘 Servidor de Microsoft Exchange
	Conecte con un servidor de Exchange para leer el correo electrónico, obtener acceso a carpetas públicas y compartir documentos.
	POP3
	Conecte con un servidor de correo electrónico POP3 para descargar el correo.
	© IMAP
	Conecte con un servidor de correo electrónico IMAP para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
	© HTTP
	Conecte con un servidor de correo electrónico HTTP como Hotmail para descargar el correo electrónico y sincronizar las carpetas de buzón.
	🔘 Tipo de servidor adicional
	Conecte con otro grupo de trabajo o con un servidor de otro fabricante.
	42 A 12

En la siguiente ventana deberán llenar todos los campos con la información solicitada.

Estos valores s	on necesarios para que la c	uenta de correo electrónico funcione.	
información sobr	e el usuario	Información del servidor	
Su nombre:	Simple Web CR	Servidor de correo entrante (POP3):	mail.simplewebcr.cc
Dirección de correo electrónico:	info@simplewebcr.com	Servidor de correo saliente (SMTP):	mail.simplewebcr.cc
Información de in	icio <mark>d</mark> e sesión	Probar configuración	
Nombre de usuario:	info@simplewebcr.com	Después de rellenar la información de le recomendamos que pruebe su cuer	esta pantalla, nta haciendo dic
Contraseña:	******	en el botón. (Requiere conexión de re	ed)
V	Recordar contraseña	Probar configuración de la cuenta	
Iniciar sesión utiliz de contraseña de	zando Autenticación seguridad (SPA)	Má	s configuraciones



Tel: (+506) 8882-4330 Tel: (+506) 8990-3553

Su nombre: Nombre a mostrar al enviar correos electrónicos.

Dirección de correo electrónico: Su cuenta de correo a utilizar (Debe solicitárnosla antes de poder configurarla).

Servidor de correo entrante: Se debe colocar mail.NombreDominio.

Ejemplo: mail.simplewebcr.com

Ejemplo: mail.cutecr.com

Servidor de correo saliente (SMTP): Se coloca la misma dirección que en el punto anterior.

Nombre de usuario: Se debe colocar su dirección de correo completa.

Ejemplo: info@simplewebcr.com

<u>Contraseña</u>: Se debe colocar la clave que se le fue asignada cuando se creó su cuenta de correo.

Una vez colocados estos datos, ingresar al botón más configuraciones.

En la ventana que se presenta, dirigirse a la pestaña Servidor de salida y activar la opción "Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación".

Automáticamente se seleccionará también la opción "Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada".

eneral	Servidor de salida	Conexión	Avanzadas
Mi s	ervidor de salida (SM	ITP) requiere	autenticación
() L	Itilizar la misma config	guración que	mi servidor de correo de entrada
© I	niciar sesión <mark>utili</mark> zand	o	
r	Nombre de usuario:		
	Iontraseña:		
		Recorda	ar contraseña
1		Mark Street and Street	
1	Iniciar sesion utiliz	ando Autent	icación segura de contraseña (SPA)
© I	Iniciar sesión en el sei	ando Autent	icación segura de contraseña (SPA) reo de entrada antes de enviar corre
© I	_] Iniciar sesión en el sei	ando Autent	icación segura de contraseña (SPA) reo de entrada antes de enviar corre
) I	Iniciar sesión en el se	ando Autent	icación segura de contraseña (SPA) reo de entrada antes de enviar corre

Favor contactarnos ante cualquier inquietud o consulta.



Tel: (+506) 8882-4330 Tel: (+506) 8990-3553

Luego hacer clic en el botón Aceptar para volver a la ventana anterior.

Y solo restaría hacer clic en el botón siguiente para finalizar la configuración de la cuenta.



¡La cuenta se encuentra configurada correctamente!